Serre automatisée

AUTHOR Version V0.1 24/08/2020

Table des matières

Table of contents

Index des classes

Liste des classes

Liste des classes, structures,	unions et interfaces avec une brève description :
DRVL298NMotorShield	
SerreAuto	

Index des fichiers

Liste des fichiers

Liste de tous les fichiers avec une brève description :

D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/DRVL298NMotorShield.cpp (Pilotage de deux moteurs à courant continu, deux sens de marche, contrôle des vitesses en MLI)
D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/DRVL298NMotorShield.h (Pilotage de deux moteurs à courant continu, deux sens de marche, contrôle des vitesses en MLI)
D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/main.cpp (Programme de la serre automatisée)
D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/SerreAuto.cpp (Contrôle de la serre automatisée)
D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/SerreAuto.h (Contrôle de la serre automatisée)
D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/thermistortable.h (Table d'étallonage de la thermistance de mesure de la température du plateau chauffant)

Documentation des classes

Référence de la classe DRVL298NMotorShield

#include <DRVL298NMotorShield.h>

Fonctions membres publiques

DRVL298NMotorShield (uint8_t mgDir, uint8_t mgPwm, uint8_t mdDir, uint8_t mdPwm, bool
 mgFlip, bool mdFlip)
virtual ~DRVL298NMotorShield ()
void setSpeeds (int speedLeft, int speedRight) const
void setSpeed_left (int speed) const
void setSpeed right (int speed) const

Description détaillée

Définition à la ligne 16 du fichier DRVL298NMotorShield.h.

Documentation des constructeurs et destructeur

DRVL298NMotorShield::DRVL298NMotorShield (uint8_t mgDir, uint8_t mgPwm, uint8_t mdDir, uint8_t mdPwm, bool mgFlip, bool mdFlip)

Construct a new pin Mode object

Définition à la ligne 14 du fichier DRVL298NMotorShield.cpp.

DRVL298NMotorShield::~DRVL298NMotorShield()[virtual]

Définition à la ligne 27 du fichier DRVL298NMotorShield.cpp.

Documentation des fonctions membres

void DRVL298NMotorShield::setSpeed_left (int speed) const

Fixer la vitesse du moteur gauche (OUT2)

Paramètres:

speed	d	Vitesse moteur gauche bornée à 255 positif avant négatif arrière
D. C.		1

Définition à la ligne 45 du fichier DRVL298NMotorShield.cpp.

void DRVL298NMotorShield::setSpeed_right (int_speed) const

Fixer la vitesse du moteur droit (out3)

Paramètres:

speed	Vitesse moteur droit bornée à 255 positif avant négatif arrière	

Définition à la ligne 78 du fichier DRVL298NMotorShield.cpp.

void DRVL298NMotorShield::setSpeeds (int speedLeft, int speedRight) const

Fixer les vitesses des moteurs droit et gauche

Paramètres:

speedLeft	Vitesse moteur gauche bornée à 255 positif avant négatif arrière
speedRight	Vitesse moteur droit bornée à 255 positif avant négatif arrière

Définition à la ligne 32 du fichier DRVL298NMotorShield.cpp.

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- $0 \quad D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets\ didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/\textbf{DRVL298NMotorShield.h}$
- 1 D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/DRVL298NMotorShield.cpp

Référence de la classe SerreAuto

#include <SerreAuto.h>

Fonctions membres publiques

```
SerreAuto ()
virtual ~SerreAuto ()
void init ()
void commander extracteur air (int vitesse)
void commander eclairage (bool etat)
void ouvrir volet ()
void fermer volet()
void chauffer (bool etat)
float temperature plateau ()
float humidite_ambiante()
float temperature ambiante ()
void afficher ambiance () const
void superviser () const
void arroser (bool)
void afficher version () const
bool autoriser_eclairage (uint8_t debut, uint8_t duree)
bool autoriser_arrosage (uint8_t debut, uint16_t duree, uint8_t periodicite)
void jour_arrosage_valide (uint8_t)
uint8 t jour arrosage valide () const
```

Description détaillée

Définition à la ligne 19 du fichier SerreAuto.h.

Documentation des constructeurs et destructeur

SerreAuto::SerreAuto ()

Construct a new pin Mode object Définition à la ligne 53 du fichier SerreAuto.cpp.

SerreAuto::~SerreAuto()[virtual]

Définition à la ligne 413 du fichier SerreAuto.cpp.

Documentation des fonctions membres

void SerreAuto::afficher_ambiance () const

Ecrit les données mesurées sur le lcd Définition à la ligne 230 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::afficher_version () const

Ecrit la version du firmware, la date et l'heure sur le lcd Définition à la ligne 254 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::arroser (bool autorisation)

Active la pompe d'arrosage

Paramètres:

autorisation	état binaire de la pompe d'arrosage.

Définition à la ligne 301 du fichier SerreAuto.cpp.

bool SerreAuto::autoriser_arrosage (uint8_t debut, uint16_t duree, uint8_t periodicite)

donner l'autorisation d'arrosage selon la programmation horaire. L'attribut _jour_arrosage_valide est initialisé lors de la mise sous-tension ou d'un reboot au numéro du jour de la semaine courante. Exemple si reboot mardi jour arrosage valide = 2

Paramètres:

debut	heure de début de 0 à 23h
duree	duree d'arrosage en seconde approximativement 13s pour 10cl
periodicite	{1, 2, 3} tous les jours, tous les deux jours

Renvoie:

autorisation d'arrosage

Définition à la ligne 350 du fichier SerreAuto.cpp.

bool SerreAuto::autoriser_eclairage (uint8_t debut, uint8_t duree)

donner l'autorisation d'éclairage selon la programmation horaire.

Paramètres:

debut	heure de début entre 0 et 24h.
duree	duree d'éclairage en heure entre 1 et 23h. 0 ou > 23 éclairage permanent.

Renvoie:

autorisation d'éclairage.

Définition à la ligne 312 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::chauffer (bool etat)

Autoriser le chauffage de la serre. La température du plateau est régulée à 60°C

Paramètres:

_		
	etat	état binaire du chauffage.

Définition à la ligne 159 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::commander_eclairage (bool etat)

Commander l'éclairage de la serre

Paramètres:

etat	état binaire de l'éclairage. 0 = éteint
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Définition à la ligne 120 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::commander_extracteur_air (int vitesse)

Commander le ventilateur d'extraction d'air

Paramètres:

vitesse	à la vitesse 0 < vitesse < 255
---------	--------------------------------

Définition à la ligne 109 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::fermer_volet ()

Fermer le volet jusqu'au fin de course

Définition à la ligne 145 du fichier SerreAuto.cpp.

float SerreAuto::humidite_ambiante ()

Mesure l'humidité ambiante de la serre. Capteur DHT11.

Renvoie:

Le taux d'humidité relative dans l'air (%)

Définition à la ligne 208 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::init ()

Initialisation de capteurs, de l'afficheur LCD, de l'horloge, de la communication série et du régulateur PID

Définition à la ligne 65 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::jour_arrosage_valide (uint8_t jour valide)

Setter pour l'attribut jour arrosage valide

Paramètres:

jour_valide	un jour de la semaine compris entre 0 et 6. Dimanche est le jour 0

Définition à la ligne 394 du fichier SerreAuto.cpp.

uint8_t SerreAuto::jour_arrosage_valide () const

Getter pour l'attribut jour arrosage valide

Renvoie:

attribut correspondant au jour d'arrosage valide dans la semaine. Compris entre 0 et 6. Dimanche est le jour 0

Définition à la ligne 404 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::ouvrir_volet ()

Ouvrir le volet jusqu'au fin de course

Définition à la ligne 131 du fichier SerreAuto.cpp.

void SerreAuto::superviser () const

Envoie les grandeurs mesurées, l'état des capteurs et les commandes horodatés sur le port USB

Définition à la ligne 270 du fichier SerreAuto.cpp.

float SerreAuto::temperature_ambiante ()

Mesure la température ambiante mesurée par la sonde dht11

Renvoie:

La température ambiante en degré Celsius. Définition à la ligne 219 du fichier SerreAuto.cpp.

float SerreAuto::temperature_plateau ()

Acquérir la température du plateau chauffant en degré Celsius. Le capteur est une thermistance de 100k. La température est calculée par interpolation linéaire d'une table d'étalonnage.

Renvoie:

la valeur de la température en degré celsius. Définition à la ligne 173 du fichier SerreAuto.cpp.

La documentation de cette classe a été générée à partir des fichiers suivants :

- 2 D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/SerreAuto.h
- 3 D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/Serre_automatisee/tests_serre/src/SerreAuto.cpp

Documentation des fichiers

Référence du fichier

D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/ Serre_automatisee/tests_serre/src/DRVL298NMotorShield.cpp

Pilotage de deux moteurs à courant continu, deux sens de marche, contrôle des vitesses en MLI.

```
#include "DRVL298NMotorShield.h"
#include "Arduino.h"
```

Description détaillée

Pilotage de deux moteurs à courant continu, deux sens de marche, contrôle des vitesses en MLI.

Date:

28 avr. 2019

Auteur:

patrice

Version:

0.1

Référence du fichier D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/ Serre_automatisee/tests_serre/src/DRVL298NMotorShield.h

Pilotage de deux moteurs à courant continu, deux sens de marche, contrôle des vitesses en MLI.

#include "Arduino.h"

Classes

class DRVL298NMotorShield

Description détaillée

Pilotage de deux moteurs à courant continu, deux sens de marche, contrôle des vitesses en MLI.

Date:

28 avr. 2019

Auteur:

patrice

Version:

0.1

Référence du fichier D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/ Serre_automatisee/tests_serre/src/main.cpp

Programme de la serre automatisée.

```
#include <Arduino.h>
#include <SerreAuto.h>
```

Fonctions

void setup ()
void loop ()

Variables

SerreAuto serre

unsigned long start_time = millis()

Description détaillée

Programme de la serre automatisée.

Date:

23 juillet 2020

Auteur:

patrice Lycée Raynouard

Version:

0.1

Documentation des fonctions

void loop ()

boucle principale

Définition à la ligne 31 du fichier main.cpp.

void setup ()

Initialisation au boot

Définition à la ligne 16 du fichier main.cpp.

Documentation des variables

SerreAuto serre

Définition à la ligne 12 du fichier main.cpp.

unsigned long start_time = millis()

Définition à la ligne 13 du fichier main.cpp.

Référence du fichier D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/ Serre_automatisee/tests_serre/src/SerreAuto.cpp

```
Contrôle de la serre automatisée.
```

```
#include "SerreAuto.h"
#include "DRVL298NMotorShield.h"
#include "Arduino.h"
#include "thermistortable.h"

#include <PID_v1.h>
#include "DHT.h"

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "RTClib.h"
```

Macros

```
#define CDEVOLETDIR 16
#define CDEVOLETPWM 17
#define EXTRACTEURDIR 23
#define EXTRACTEURPWM 25
#define FDCVOLETOUVERT 2
#define FDCVOLETFERME 3
#define DHTPIN 40
#define DHTTYPE DHT11
#define THERM0 A13
#define HEAT_BED 8
#define ECLAIRAGE 9
#define POMPE 10
```

Fonctions

LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2) DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE)

Variables

```
double Input double Setpoint double Output double Kp = 62.5 double Ki = 0.2083 double Kd = 31.25
```

DRVL298NMotorShield drv (CDEVOLETDIR, CDEVOLETPWM, EXTRACTEURDIR, EXTRACTEURPWM, true, false)

RTC_DS1307 rtc

Description détaillée

Contrôle de la serre automatisée.

Date:

23 juillet 2020

Auteur:

patrice

Version:

0.1

Documentation des macros

#define CDEVOLETDIR 16

Définition à la ligne 22 du fichier SerreAuto.cpp.

#define CDEVOLETPWM 17

Définition à la ligne 23 du fichier SerreAuto.cpp.

#define DHTPIN 40

Définition à la ligne 28 du fichier SerreAuto.cpp.

#define DHTTYPE DHT11

Définition à la ligne 29 du fichier SerreAuto.cpp.

#define ECLAIRAGE 9

Définition à la ligne 32 du fichier SerreAuto.cpp.

#define EXTRACTEURDIR 23

Définition à la ligne 24 du fichier SerreAuto.cpp.

#define EXTRACTEURPWM 25

Définition à la ligne 25 du fichier SerreAuto.cpp.

#define FDCVOLETFERME 3

Définition à la ligne 27 du fichier SerreAuto.cpp.

#define FDCVOLETOUVERT 2

Définition à la ligne 26 du fichier SerreAuto.cpp.

#define HEAT_BED 8

Définition à la ligne 31 du fichier SerreAuto.cpp.

#define POMPE 10

Définition à la ligne 33 du fichier SerreAuto.cpp.

#define THERM0 A13

Définition à la ligne 30 du fichier SerreAuto.cpp.

Documentation des fonctions

DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE)

LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2)

Documentation des variables

DRVL298NMotorShield drv(CDEVOLETDIR, CDEVOLETPWM, EXTRACTEURDIR, EXTRACTEURPWM, true, false)

PID myPID & Input

Définition à la ligne 37 du fichier SerreAuto.cpp.

double Kd = 31.25

Définition à la ligne 40 du fichier SerreAuto.cpp.

double Ki = 0.2083

Définition à la ligne 39 du fichier SerreAuto.cpp.

double Kp = 62.5

Définition à la ligne 38 du fichier SerreAuto.cpp.

double Output

Définition à la ligne 37 du fichier SerreAuto.cpp.

RTC_DS1307 rtc

Définition à la ligne 51 du fichier SerreAuto.cpp.

double Setpoint

Définition à la ligne 37 du fichier SerreAuto.cpp.

Référence du fichier D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/ Serre_automatisee/tests_serre/src/SerreAuto.h

Contrôle de la serre automatisée.

#include "Arduino.h"

Classes

class SerreAuto

Macros

#define VERSION "V0.1" #define CONSIGNE_TA 22 #define HYSTERESIS_TA 2 #define CONSIGNE TC 60

Description détaillée

Contrôle de la serre automatisée.

Date:

23 juillet 2020

Auteur:

patrice

Version:

0.1

Documentation des macros

#define CONSIGNE_TA 22

Définition à la ligne 15 du fichier SerreAuto.h.

#define CONSIGNE_TC 60

Définition à la ligne 17 du fichier SerreAuto.h.

#define HYSTERESIS_TA 2

Définition à la ligne 16 du fichier SerreAuto.h.

#define VERSION "V0.1"

Définition à la ligne 14 du fichier SerreAuto.h.

Référence du fichier D:/OneDrive/Documents/Boulot/LABO_SI/projets didactiques/ Serre_automatisee/tests_serre/src/thermistortable.h

Table d'étallonage de la thermistance de mesure de la température du plateau chauffant.

Variables

const short temptable [][2]

Description détaillée

Table d'étallonage de la thermistance de mesure de la température du plateau chauffant.

Auteur:

patrice

Version:

0.1

Date:

23 juillet 2020

Documentation des variables

const short temptable[][2]

Définition à la ligne 14 du fichier thermistortable.h.

Index

INDE